

EtaPre - Guida all'installazione

Oct 14, 2026 · @paolo

Prima di iniziare

EtaPre si installa su un solo PC, che fa da server delle presenze: tutti gli altri (PC, smartphone, postazione badge) si collegano con il browser, senza installare nulla.

Cosa serve	Dettagli
PC server	Windows 10 o 11 a 64 bit, acceso durante l'orario di lavoro
Spazio su disco	Meno di 200 MB, più lo spazio per i backup
Permessi	Un utente amministratore di Windows (il setup lo chiede)
Programma	Il file <code>EtaPre-Setup-<versione>.exe</code> ricevuto da Etashop
Rete	Smartphone e altri PC collegati alla stessa rete (anche Wi-Fi) del PC server
Lettore badge (facoltativo)	Lettore barcode/QR USB configurato come tastiera, con Invio dopo la lettura

Non serve installare Python, database o altri programmi: è tutto incluso nel setup.

Installazione passo passo

L'installazione richiede un paio di minuti e si conclude con EtaPre già aperto nel browser.

1. Copia `EtaPre-Setup-<versione>.exe` sul PC server e fai doppio clic.
2. Se compare **"PC protetto da Windows"**, clicca *Ulteriori informazioni* e poi *Esegui comunque*. L'avviso appare perché il programma non ha firma digitale.
3. Alla domanda di Windows *"Consentire a questa app di apportare modifiche?"* rispondi **Sì**.
4. Clicca *Avanti* nella schermata di benvenuto e lascia la cartella proposta.
5. Nella pagina delle opzioni lascia spuntate entrambe le caselle:
 - *Collegamento a EtaPre sul desktop*;

- *Consenti l'accesso da smartphone e altri PC della rete:* senza questa, EtaPre funziona solo sul PC server.

6. Nella pagina **Porta di rete** lascia **8000** . Cambiala solo se l'assistenza te lo indica.

7. Clicca *Installa*. Il setup copia i file e avvia il server.

8. L'ultima pagina mostra gli **indirizzi da usare**: annotali o fotografali. Clicca *Fine* e si apre EtaPre nel browser.

Da questo momento EtaPre si avvia da solo a ogni accensione del PC, senza finestre aperte: non serve lanciarlo a mano. Per aprirlo usa l'icona **EtaPre** sul desktop.

Primo accesso

Il primo accesso si fa con utente **admin** e password **admin**: cambiala subito.

1. Apri EtaPre dall'icona sul desktop.
2. Accedi con utente **admin** e password **admin** .
3. Apri *Profilo* e imposta una nuova password che solo tu conosci.
4. Inserisci i dipendenti da *Dipendenti*: ognuno accede con il proprio codice, e la sua password iniziale è il codice stesso.
5. In *Impostazioni* e *Festività* completa santo patrono, giorni di ferie e ore di permesso del contratto.

Chi	Utente	Password iniziale
Amministratore	admin	admin
Dipendente	il suo codice dipendente	il suo codice dipendente
Postazione di marcatura	marcatore	marcatore

Senza licenza EtaPre funziona completo in versione DEMO per 30 giorni dal primo avvio, con al massimo 5 dipendenti.

Collegare smartphone, altri PC e postazione badge

Smartphone e altri PC aprono EtaPre nel browser con l'indirizzo di rete del PC server, per esempio **http://192.168.1.3:8000/** .

Per ritrovare gli indirizzi in qualsiasi momento, sul PC server apri il menu Start e scegli **EtaPre - Indirizzi per smartphone e rete**.

Da dove	Indirizzo	Note
PC server	<code>http://localhost:8000/</code>	Oppure l'icona EtaPre sul desktop
Smartphone e altri PC	<code>http://<indirizzo del server>:8000/</code>	Stessa rete del PC server; aggiungilo ai preferiti o alla schermata Home
Postazione badge	<code>http://<indirizzo del server>:8000/</code>	Accesso con utente <code>marcatore</code>

Postazione di marcatura con lettore badge:

1. Sul PC della postazione collega il lettore USB.
2. Apri l'indirizzo di EtaPre e accedi con utente `marcatore`, password `marcatore`.
3. Premi *Schermo intero*. Ogni passaggio del badge registra entrata o uscita in automatico.

La postazione resta collegata anche dopo i riavvii. L'amministratore può scollegarla cambiando la password dell'utente `marcatore` da *Dipendenti* → *Password*.

Attivare la licenza

La licenza toglie i limiti della versione DEMO (30 giorni di prova, 5 dipendenti) e si attiva senza connessione a internet.

1. Sul PC server apri dal menu Start **EtaPre - Licenza**.
2. Copia il **codice macchina** mostrato nella pagina e invialo a Etashop insieme alla ragione sociale.
3. Riceverai un file `licenza.lic`: nella stessa pagina caricalo, oppure incollane il testo, e conferma.
4. La pagina mostra intestatario e scadenza: l'avviso DEMO scompare.

La licenza vale per quel PC e resta valida dopo aggiornamenti e reinstallazioni di EtaPre. Se cambi PC o reinstalli Windows, il codice macchina cambia: chiedi una nuova licenza. Negli ultimi 30 giorni prima della scadenza compare l'avviso di rinnovo.

Fine del periodo di prova: dopo 30 giorni dal primo avvio, senza licenza, EtaPre si apre solo sulla pagina Licenza e non accetta marcature. Tutti i dati restano conservati: attivando la licenza si riparte subito da dove si era rimasti. Reinstallare il programma non fa ripartire la prova.

Aggiornare, fare il backup, disinstallare

I dati di EtaPre stanno in `C:\ProgramData\EtaPre`, separati dal programma: aggiornamenti e disinstallazione non li cancellano.

Aggiornare a una nuova versione: lancia il nuovo `EtaPre-Setup-<versione>.exe` sul PC server e segui le stesse pagine dell'installazione. Il setup ferma EtaPre, salva una copia del database, aggiorna il programma e lo riavvia. Avvisa i colleghi: per un paio di minuti non si potrà marcare.

Backup: dal menu Start apri **EtaPre - Cartella dati e backup**.

Elemento	Contenuto
<code>presenze.db</code>	Tutti i dati: dipendenti, marcature, assenze, impostazioni
<code>licenza.lic</code>	La licenza d'uso
<code>backup</code>	Le copie automatiche fatte prima di ogni aggiornamento
<code>log</code>	I registri da inviare all'assistenza in caso di problemi

Per una copia di sicurezza esterna copia l'intera cartella `EtaPre` su una chiavetta o un disco di rete, meglio a fine giornata.

Disinstallare: *Impostazioni di Windows* → *App* → *EtaPre* → *Disinstalla*. Il programma viene rimosso ma i dati restano: reinstallando EtaPre li ritrovi tutti. Per eliminarli definitivamente cancella a mano la cartella `C:\ProgramData\EtaPre`.

Problemi frequenti e assistenza

Quasi tutti i problemi si risolvono riavviando il PC server, perché EtaPre riparte da solo all'accensione.

Problema	Cosa fare
Windows blocca il setup ("PC protetto da Windows")	<i>Ulteriori informazioni</i> → <i>Esegui comunque</i>
A fine installazione: "Il server EtaPre non si è avviato"	Riavvia il PC; se si ripete, invia all'assistenza la cartella <code>log</code>
Il browser dice "Impossibile raggiungere il sito"	Controlla che il PC server sia acceso, poi riavvialo

Problema	Cosa fare
Lo smartphone non si collega, il PC server sì	Smartphone sulla stessa rete Wi-Fi; in Windows la rete del server deve essere <i>Privata</i> (Impostazioni → Rete e Internet → proprietà della rete)
Lo smartphone non si collega dopo qualche giorno	L'indirizzo del PC server è cambiato: rileggilo da <i>EtaPre - Indirizzi per smartphone e rete</i> ; per evitarlo chiedi al tecnico di rete un indirizzo fisso
Il lettore badge non registra nulla	Clicca nella pagina di marcatura; il lettore deve funzionare come tastiera con Invio finale
Password admin dimenticata	Contatta l'assistenza
Avviso "versione DEMO" o "Periodo di prova terminato"	Attiva la licenza (sezione <i>Attivare la licenza</i>)

Assistenza Etashop: tel. 071 2814878 · info@etashop.com · www.lettorecodiceabbarre.it.

Quando scrivi indica la versione di EtaPre e allega i file della cartella

C:\ProgramData\EtaPre\log.